

Webb-dokument

Inläggsinställningar

Detta är instruktioner på hur ett inläggs inställningar på isek.se ska se ut. Det finns ett antal inställningar som kan göras för att ändra ett inläggs utseende och dessa kommer var och en behandlas i punktform nedan. Om du är ovan vid wordpress användargränssnitt och ej hittar var man ändrar någon inställning rekommenderar jag den underbara ctrl+f-funktionen. Den kommer du långt med.

1. Ange rubrik och skriv text

- a. *Titel* - I den översta textrutan ska inläggets titel skrivas.
- b. *Text* - Inläggets text ska skrivas i den stora textrutan strax nedanför titeln. Om du tidigare har använt Microsoft office (vilket du borde ha gjort) kommer du känna igen många funktioner som textredigeraren erbjuder.
- c. *Lägg till media* – Om du vill bifoga någon sorts fil i texten kan du göra det genom att klicka på ”Lägg till media” strax ovanför textredigeraren. Där kan du antingen välja filer från mediabiblioteket eller ladda upp egna filer. Därefter infogas din fil antingen som länk om din fil är ett dokument, eller som en bild om din fil är en bild.

2. Inställningar för sidhuvudet

- a. *Stilig titel* – Välj stilig titel, detta kommer ge dig mer val för utseendet senare.
- b. *Genomskinlig* – Välj genomskinlig titel.
 - i. Transparenta bakgrundfärg: Svart (#000000)
 - ii. Transparent bakgrunds opacitet: 25
 - iii. Färgschema: ljus

3. Stiligt rubrikalternativ

- a. *Stilig rubriklayout* - Centrerad titel + centrerade brödsmluror
- b. *Brödsmluror* - Inaktiverad
- c. *Titel* - Generisk titel
- d. *Textstorlek för titel* - H1
- e. *Teckenfärg för titel* - Anpassad färg: Vit (#fff)
- f. *Undertext* – Tom, men kan ändras vid behov.
- g. *Teckenstorlek för undertext* - H3
- h. *Undertextfärg* – Anpassad färg: Vit (#fff)
- i. *Bakgrundsfärg* - #222222
- j. *Bakgrundsbild* -
- k. *Upprepningsalternativ* - Repetera inte
- l. *Position x* - centrerad
- m. *Position y* - centrerad
- n. *Fullskärm* - Checked
- o. *Fixerad bakgrund* - Not checked
- p. *Parallax-hastighet* - 0
- q. *Höjd (px)* – 400

4. Inläggsalternativ

- a. *Tillbakaknapp* – Välj sida
- b. *Dölj utvald bild på inläggsidan* – checked
- c. *Kategori relaterade inlägg* – från samma kategori
- d. Förhandsgranskningsalternativ för inlägg:
 - i. *Förhandsgranska inläggsbredd* – normal
- e. Förhandsgranskningsstil av inlägg:
 - i. *För galleri-inläggsformat* – standard-bildgalleri
 - ii. *Format för videoinlägg* – bild med ”Play”-ikon

5. Revolution slider options

- a. Choose slide template – Default

6. Format

- a. Här finns det lite olika format att välja mellan men för enkelhetens skull är det *Standard* som gäller för samtliga inlägg.

7. Kategorier

- a. Välj de kategorier som ditt inlägg berör. Skapa ej nya kategorier utan håll dig till de som finns där.

8. Taggar

- a. Skriv några taggar som gör det enkelt för någon som användes hemsidans sökfunktion att hitta artikeln. Överdriv dock inte med taggarna utan håll det relativt koncist.

9. Utvald bild:

- a. Här använder du samma bild som du använde som bakgrundsbild tidigare. Detta är bilden som kommer visas på hemsidan framsida när man klickar på nyheten.

10. Sidopanelens alternativ

- a. *Position för sidopanel* – Inaktiverad

11. Inställningar för sidfot

- a. *Visa sidfot med widgets* - check
- b. *Sidfotens widgetområde* - Default footer
- c. *Göm på mobil layout* – unchecked

Detta är samtliga inställningar för ett inlägg. För att se vilka inställningar du själv måste ändra när du skapar ett inlägg, se dokumentet ”Publicera ett inlägg”.